


Le menu est accessible par frappe directe (Sans **Alt**) de la touche du clavier qui correspond à la lettre soulignée.
Par exemple, presser **F** puis **O** permet d'activer "**F**ichier / **O**uvrir".

Touches principales du clavier

Presser **F1** en pointant une option du menu principal pour obtenir de l'aide sur cette option.



Touches		+ Ctrl	+ Shift	+ Alt
Points de constructions				
Space	Entre un point.	Point Ctrl (3)	Point Shift	-
BackSpace	Efface un point	-	Efface les points	-
F2	Entre un 'point Bézier'.	Point Ctrl	Point Shift	-
F4	Entre un 'point Arc'	Point Ctrl	Point Shift	-
Mouvements du curseur position - pavé édition.				
Flèches	Déplace d'1 pas selon axe x , y (1)	Réduit le pas (2)	Déplace sélection	Rotation sélection
PageUp	Déplace d'1 pas selon - z	idem	idem	idem
PageDown	Déplace d'1 pas selon + z	idem	idem	idem
Home	Curseur en l'origine des axes	Réinit. origine axes	-	-
End	Curseur au centre de la sélection	-	-	-
Mouvements de la caméra - pavé numérique				
[0]	Centrer la scène + points + curseur	-	-	Annule rotations
[4] [6]	Traveling latéral gauche, droite	Réduit le pas (2)	-	Rotation panoramique
[2] [8]	Traveling vertical bas, haut	idem	-	Rotation panoramique
[+] [-]	Traveling frontal avant, arrière	idem	-	Plan de coupe frontal
[1] [7]	Cadrage latéral	idem	-	Rotation locale
[3] [9]	Cadrage vertical	idem	-	Rotation locale
[5]	Focus scène au curseur	-	-	-
[*] [/]	Zoom augmenter, réduire	idem	Inflate sélection	-
[F8]	Ouvrir la boîte à clics	-	-	-
[F9]	Agencement en 'mode plan'	-	-	-
Souris				
Clic 1	Sélection	ajouter	soustraire	-
Clic+drag 1	Sélection par encadrement	ajouter	ajouter	Zoom rectangle
Clic 2	Pointer au sommet proche	Point Ctrl (3)	Point Shift	-
Clic+drag 2	Translater sélection / curseur	Sélection	-	-
Hold 2 Clic 1	Rotation-alignement mode plan 3D	-	-	-
Roulette	Zoom, Recadrage en mode plan 3D	Réduit le pas (2)	Inflate sélection	Rotation X (Shift Y)

- (1) Le pas est défini en paramètres
- (2) **Ctrl** gauche : **pas** / 10, droite : **pas** / 100.
- (3) Principalement utilisé pour définir le début d'un trou.